# PROCEDURE D'INSTALLATION : SERVEUR DHCP (Windows Server)



# Introduction

 Objectif: Le rôle DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) permet d'attribuer automatiquement des adresses IP et d'autres paramètres réseau aux machines clientes. Cela simplifie la gestion du réseau et évite la configuration manuelle des adresses IP.

# Prérequis:

- Configuration minimale requise
  - O Système d'exploitation : Windows Server 2022
  - Rôle serveur installé : Active Directory (optionnel si intégré à un domaine)
  - Droits administratifs : L'utilisateur doit être connecté à une session administrateur


#### Installation du rôle DHCP

#### Ouvrir le Gestionnaire de serveur


Cliquez sur Démarrer → Gestionnaire de serveur

# Ajouter un rôle et une fonctionnalité

Dans le Gestionnaire de serveur, cliquez sur Ajouter des rôles et fonctionnalités




Sélectionnez Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité et cliquez sur Suivant




#### Sélectionner le serveur

Sélectionnez le serveur sur lequel installer le rôle DHCP et cliquez sur Suivant



#### Sélectionner le rôle DHCP


Dans la liste des rôles, cochez Serveur DHCP



Cliquez sur Ajouter des fonctionnalités, puis sur Suivant

#### Confirmer l'installation

Vérifiez les informations et cliquez sur Installer



Une fois l'installation terminée, cliquez sur Fermer

# **Configuration du serveur DHCP**

#### **Ouvrir la console DHCP**

Allez dans Outils d'administration → DHCP

### **Autoriser le serveur DHCP (si en environnement Active Directory)**


Faites un clic droit sur le serveur DHCP

Sélectionnez Autoriser

# Créer une nouvelle étendue (Scope)

Déroulez votre serveur dans la console DHCP

Faites un clic droit sur IPv4 → Nouvelle étendue



Cliquez sur Suivant

## Définir le nom et la description

Donnez un nom à l'étendue, par exemple DHCP-Local Cliquez sur Suivant

# Configurer la plage d'adresses IP

#### Assistant Nouvelle étendue

#### Plage d'adresses IP

Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.



| Adresse IP de<br>début : | 192 . 168 . 10 . 220       |              |  |
|--------------------------|----------------------------|--------------|--|
| Adresse IP de fin :      | 192 . 168 . 10 . 230       |              |  |
| aramêtres de configu     | ration qui se propagent au | client DHCP. |  |
|                          |                            |              |  |
| 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2    | 24:                        |              |  |
| Longueur :               |                            |              |  |
| Masque de                | 255 . 255 . 255 . 0        |              |  |
| 221                      |                            |              |  |

Cliquez sur Suivant

# Ajouter une durée de bail


# Durée du bail par défaut : 8 jours (modifiable)

Assistant Nouvelle étendue

#### Durée du bail

La durée du bail spécifie la durée pendant laquelle un client peut utiliser une adresse IP de cette étendue.






Cliquez sur Suivant

# **Configurer les options DHCP**


Passerelle (Routeur) : Ajoutez l'adresse IP de la passerelle (192.168.10.1) et cliquez sur Ajouter, puis Suivant



# Serveur DNS : Ajoutez l'adresse IP du serveur DNS (8.8.8.8) et cliquez sur Ajouter, puis Suivant




# Serveur WINS (si nécessaire) : Ajoutez un serveur WINS ou passez cette étape



#### Activer l'étendue

Sélectionnez Oui, je veux activer cette étendue maintenant et cliquez sur Suivant



# Finaliser la configuration

Cliquez sur Terminer

#### Vérification du bon fonctionnement

#### Vérifier l'état du serveur DHCP

Ouvrir la console DHCP

Vérifier que le serveur est Autorisé et que l'étendue est Active

## Vérifier l'attribution d'une adresse IP

Sur un poste client, exécuter la commande suivante dans un terminal : ipconfig /release && ipconfig /renew

Vérifier que le client a bien reçu une adresse IP depuis le serveur DHCP

```
PS C:\Users\Florian> ipconfig /release

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . : localdomain
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::616d:b245:dacb:a57%3
Passerelle par défaut. . . . . : fe80::215:5dff:fe89:le03%3

PS C:\Users\Florian>
PS C:\Users\Florian> ipconfig /renew

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

Suffixe DNS propre à la connexion. . : it-connect.local
Adresse IPv6 de liaison locale. . . : fe80::616d:b245:dacb:a57%3
Adresse IPv4 . . . . . . . 192.168.10.220

Masque de sous-réseau. . . . . 255.255.255.0

Passerelle par défaut. . . . : fe80::215:5dff:fe89:le03%3
192.168.10.1
```

#### Vérifier les baux DHCP attribués

Dans la console DHCP, allez dans Étendues IPv4 → Baux actifs

Vérifiez que les clients apparaissent avec une adresse IP attribuée

#### Redémarrage du service DHCP (si nécessaire)

Si des modifications ont été apportées ou si le service ne fonctionne pas correctement, redémarrez-le avec la commande suivante :

Restart-Service dhcpserver

Votre DHCP est désormais opérationnel.